



Para iniciar o Windows no modo de segurança e desabilitar a imposição de assinatura digital de driver:

1 – Clique na tecla **Windows + C** ao mesmo tempo para abrir o menu lateral. Selecione **Configurações**.



2 - Selecione **Mudar configurações do computador** no canto inferior direito.




Advance Tecnologia Ltda.

Rua Coronel Evaristo, 1452 | Centro | Taquara/RS | CEP: 95600-022 | Fone: +55 (51) 3541 0700
CNPJ: 01.684.800/0001-31 | I.E: 141/0067480 | www.pinaculo.com.br | monteluz.com.br

3 – Selecione **Geral**. Em Após clique em **Inicialização avançada**.

Obs: Se for Windows 8.1, nesta etapa a opção será **Atualização e Recuperação**. Ao clicar nesta opção, selecione **Configuração**, onde será possível acessar a **Inicialização avançada** como na imagem abaixo para **Reiniciar Agora**.



Configurações

- Personalizar
- Usuários
- Notificações
- Pesquisar
- Compartilhar
- Geral**
- Privacidade
- Dispositivos
- Sem Fio
- Facilidade de Acesso
- Sincronizar suas configurações
- Grupo Doméstico
- Windows Update

Corrigir automaticamente palavras com ortografia incorreta
Ativado

Realçar palavras com ortografia incorreta
Ativado

Idioma
Adicionar ou alterar métodos de entrada, layouts de teclado e idiomas.
[Preferências de idioma](#)

Armazenamento disponível
Você tem 364 GB disponível. Veja quanto espaço seus aplicativos estão usando.
[Exibir tamanhos de aplicativo](#)

Atualizar PC sem afetar os arquivos
Se seu PC não está funcionando bem, você pode atualizá-lo sem perder suas fotos, músicas, vídeos e outros arquivos pessoais.
[Introdução](#)


Remover tudo e reinstalar o Windows
Se quiser reciclar seu computador ou recomeçar do zero, você poderá redefini-lo para as configurações de fábrica.
[Introdução](#)

Inicialização avançada
Inicie a partir de um disco ou dispositivo (como um DVD ou unidade USB), altere as configurações de firmware do seu PC, altere as configurações de inicialização do Windows ou restaure o Windows a partir de uma imagem do sistema. O computador será reiniciado.
[Reiniciar agora](#)

Advance Tecnologia Ltda.

Rua Coronel Evaristo, 1452 | Centro | Taquara/RS | CEP: 95600-022 | Fone: +55 (51) 3541 0700
CNPJ: 01.684.800/0001-31 | I.E: 141/0067480 | www.pinaculo.com.br | monteluz.com.br

4 - Depois que o computador reiniciar selecione **Solução de problemas**.




5 - Selecione **Opções avançadas**.




Advance Tecnologia Ltda.

Rua Coronel Evaristo, 1452 | Centro | Taquara/RS | CEP: 95600-022 | Fone: +55 (51) 3541 0700
CNPJ: 01.684.800/0001-31 | I.E: 141/0067480 | www.pinaculo.com.br | monteluz.com.br

6 – Selecione **Configurações de Inicialização**.




7 - Clique em **Reiniciar**.



Advance Tecnologia Ltda.

Rua Coronel Evaristo, 1452 | Centro | Taquara/RS | CEP: 95600-022 | Fone: +55 (51) 3541 0700
CNPJ: 01.684.800/0001-31 | I.E: 141/0067480 | www.pinaculo.com.br | monteluz.com.br

8 - Depois que o computador reiniciar, aperte em **F7**, comando referente ao item 7.



Configurações de Inicialização

Pressione um número para escolher as opções abaixo:

Use teclas numéricas ou de função F1-F9.

- 1) Habilitar depuração
- 2) Habilitar log de inicialização
- 3) Habilitar vídeo de baixa resolução
- 4) Habilitar Modo de Segurança
- 5) Habilitar Modo de Segurança com Rede
- 6) Habilitar Modo de Segurança com Prompt de Comando
- 7) Desabilitar Imposição de Assinatura de Driver
- 8) Desabilitar proteção antimalware de início antecipado
- 9) Desabilitar reinício automático após falha

Pressione F10 para obter mais opções
Pressione Enter para retornar ao seu sistema operacional

Aguarde o Windows iniciar e então instale ou reinstale o MC-Soft.